
Poradnik konfiguracji: Pierwsze uruchomienie laptopów dla uczniów

System: Windows 11 Pro Education

Laptopy szkolne pracują pod kontrolą systemu Windows 11 Pro Education. System ten domyślnie wymaga połączenia z Internetem i logowania kontem szkolnym. Poniższy przewodnik pomoże Ci wybrać właściwą metodę konfiguracji w zależności od tego, czy szkoła posiada gotowe loginy dla uczniów.

Zanim włączysz laptopy, określ swoją sytuację:

- **Mamy konta** Microsoft 365 → Ścieżka A (str. 1 poradnika)
- **Nie mamy** kont / haseł → Ścieżka B (str. 2 poradnika)

ŚCIEŻKA A: Mamy konta Microsoft 365

Wybierz tę opcję, jeśli:

- ♦ Szkoła posiada aktywne konta uczniów (np. z czasów nauki zdalnej na Teams).
- ♦ Znacie loginy (np. jan.kowalski@sp1.pl) i hasła.
- ♦ Macie sprawną sieć Wi-Fi (bez konieczności logowania przez stronę www).

Instrukcja A: Logowanie kontem szkolnym (Standardowa)

Zalecana tylko wtedy, gdy Administrator IT potwierdził gotowość kont.

1. Region i Klawiatura

Włącz laptopa, wybierz region (**Polska**) i układ klawiatury.

2. Sieć

Połącz się z siecią Wi-Fi lub podłącz kabel Ethernet.

Uwaga! Jeśli sieć nie działa, przerwij i przejdź do Instrukcji C.

3. Typ konfiguracji

Na ekranie "Jak chcesz skonfigurować to urządzenie?" wybierz opcję: *Skonfiguruj do użytku w szkole lub w pracy* i kliknij *Dalej*.

4. Logowanie

Wpisz szkolny adres e-mail oraz hasło ucznia.

5. Finał

System dokończy konfigurację automatycznie.

Ważne (dotyczy logowania kontem szkolnym)

Nawet jeśli szkoła posiada aktywne konta Microsoft 365 (np. A1), konfiguracja przebiegnie poprawnie **tylko wtedy**, gdy każdy uczeń **samodzielnie loguje się na swój laptop** podczas pierwszego uruchomienia.

Domyślnie w Microsoft Entra ID **każdy użytkownik może dodać maksymalnie 20 urządzeń** do organizacji.

- ◆ Jeśli **każdy uczeń dodaje tylko swój własny laptop**, to wszystko działa poprawnie.
- ◆ Jeśli **jedna osoba (np. nauczyciel lub administrator) próbuje skonfigurować wiele laptopów na jedno konto**, to proces zatrzyma się po 20 urządzeniach.

W takiej sytuacji administrator IT musi **zwiększyć limit dodawanych urządzeń** dla tego konta lub użyć innej metody konfiguracji (ŚCIEŻKA B lub C).

ŚCIEŻKA B: Nie mamy kont / Nie znamy haseł

Wybierz tę opcję, jeśli:

- ◆ Szkoła nie utworzyła jeszcze kont dla uczniów.
- ◆ Chcecie skonfigurować sprzęt stacjonarnie, tworząc zwykłe "Konto Lokalne".
- ◆ Chcecie uniknąć problemów z logowaniem do chmury podczas pierwszej konfiguracji.

W tej opcji zastosuj [Instrukcję B \(Zalecana\)](#) lub [Instrukcję C \(Awaryjna\)](#).

Instrukcja B: Konto Lokalne (Metoda "Dołącz do domeny")

Zalecana, gdy brak kont. Pozwala stworzyć konto bez skomplikowanych komend, przy włączonym Internecie.

Rozwiązanie uproszczone – zalecane tymczasowo, szczególnie w sytuacji, gdy szkoła nie posiada jeszcze gotowych kont uczniów lub występują trudności organizacyjne przy pierwszym uruchomieniu sprzętu.

Metoda ta pozwala szybko uruchomić laptopy i rozpocząć pracę, jednak **nie powinna być traktowana jako konfiguracja docelowa**.

1. Region i sieć

Wybierz Polskę, układ klawiatury i połącz się z Internetem (Wi-Fi lub kabel).

2. Typ konfiguracji

Gdy system zapyta „Jak chcesz skonfigurować to urządzenie?”, wybierz:

Skonfiguruj do użytku w szkole lub w pracy i kliknij *Dalej*.

3. Pominięcie logowania kontem Microsoft

Na ekranie logowania:

- nie wpisuj adresu e-mail,
- kliknij **Opcje logowania (Sign-in options)**,
- wybierz **Dołącz do domeny zamiast tego (Domain join instead)**.

4. Utworzenie konta lokalnego

- Wpisz nazwę użytkownika (np. *Uczeń, SP1, Nr-inwentarzowy*).
- Hasło możesz pozostawić puste, aby uprościć pierwsze uruchomienie urządzenia.

Uwaga! Konto utworzone w ten sposób posiada uprawnienia administratora i **ma charakter tymczasowy**. Docelowo zaleca się:

- ograniczenie uprawnień konta lokalnego
lub
- zastąpienie go kontem szkolnym Microsoft 365 po przygotowaniu środowiska przez administratora IT.

5. Dalsze kroki

Po zakończeniu konfiguracji uczeń może korzystać z aplikacji i zasobów szkolnych, logując się do nich **bezpośrednio swoim kontem szkolnym** (np. w Teams, przeglądarce lub aplikacjach Microsoft 365).

Instrukcja C: Konto Lokalne Offline (Metody Awaryjne)

Stosuj, gdy nie masz Internetu lub powyższe metody zawiodą. Wymaga wpisania komend technicznych.

Metoda 1: Przywrócenie przycisku "Nie mam Internetu" (OOBE\BYPASSNRO)

W nowych wersjach Windows 11 (24H2/25H2) przycisk pomijania sieci jest ukryty.

1. Uruchomienie konsoli

Na ekranie wyboru sieci (gdy brakuje opcji pomiń), naciśnij na klawiaturze: **[Shift] + [F10]** (lub *Shift + Fn + F10*).

2. Wpisanie komendy

W czarnym oknie wpisz dokładnie poniższe polecenie: Oobe\bypassnro. Naciśnij **ENTER**. Komputer zrestartuje się samoczynnie.

Ważne! Użyj ukośnika w lewą stronę (\), który znajduje się nad klawiszem Enter. Zwykły ukośnik (/) nie zadziała.

3. Konfiguracja

Po restarcie ponownie wybierz język. Na ekranie sieci pojawi się teraz przycisk: *Nie mam Internetu*. Kliknij go, a następnie wybierz Kontynuuj z ograniczoną konfiguracją.

4. Konto

Wpisz nazwę użytkownika (np. Uczeń), hasło pozostaw puste.

Metoda 2: Konsola deweloperska (Alternatywa)

Użyj tylko, jeśli Metoda 1 nie działa.

1. Na ekranie powitalnym wciśnij **[Ctrl] + [Shift] + [J]**.
2. Wpisz (z zachowaniem wielkości liter): `WinJS.Application.restart('ms-cxh://LOCALONLY')`
3. Wciśnij **[Esc]** i skonfiguruj konto lokalne.

Ważne! Metoda może nie działać na wszystkich wersjach i modelach sprzętu.

Częste pytania (FAQ)

Czy przy koncie lokalnym (Instrukcja B/C) uczeń traci dostęp do Office'a?

Nie. Konto lokalne służy tylko do uruchomienia systemu. Po wejściu na Pulpit uczeń może otworzyć przeglądarkę lub aplikację Teams i tam zalogować się swoim kontem szkolnym, aby korzystać z lekcji i dokumentów.

Komenda w czarnym oknie nie działa. Co robić?

Sprawdź dwie rzeczy:

1. Czy wpisałeś **ukośnik w lewą stronę (\)**, a nie zwykły (/)?
2. Czy w komendzie nie ma spacji? Musi być ciągła: Oobe\bypassnro.

Co to jest Oobe?

To skrót od Out-of-Box Experience – czyli proces pierwszej konfiguracji, który widzisz po wyjęciu laptopa z pudełka.